

Paramétrage eMails **ANDROID** (GMAIL)




SOMMAIRE

A. Ouverture	3
B. Configuration	
1. Serveur entrant	4
2. Serveur sortant	4
C. Paramètres avancés	5
1. SMTP	6
2. SSL	8

Nous allons voir comment configurer votre adresse mail Viaduc sur votre téléphone Android afin de pouvoir consulter et envoyer des mails facilement depuis votre périphérique.

Commençons par nous rendre dans l'appli [Paramètres](#) et dans l'onglet [Comptes](#). Le sous-onglet [Ajouter un compte](#) va nous permettre de configurer l'adresse mail.




Dans le menu qui s'ouvrira, sélectionnez l'option **Personnel (IMAP)**. Viaduc vous conseille en effet d'utiliser ce protocole plutôt que le POP3.


Il existe 2 protocoles de réception :

POP : méthode permettant de retirer les messages de notre serveur et de les stocker sur votre PC. Protocole conseillé si vous paramétrez votre adresse que sur 1 PC et si vous effectuez des sauvegardes.

IMAP : Ce protocole permet de laisser les e-mails sur notre serveur dans le but de pouvoir les consulter de différents supports (PC et/ou Webmail, téléphone) et VIADUC sauvegarde vos mails. **Protocole conseillé si vous paramétrez votre adresse sur plusieurs PC + téléphone**



Entrez votre adresse de messagerie à configurer dans le champ prévu à cet effet, puis appuyez sur [Config. manuelle](#).



Android pourra vous demander de confirmer le protocole à utiliser. Nous avons choisi IMAP pour ce tutorial.



Renseignez votre **Nom d'utilisateur** (votre adresse mail) et **Mot de passe** dans les champs prévus à cet effet, puis vérifiez que le champ **Serveur** est correctement renseigné. Il est possible qu'Android indique uniquement votre nom de domaine lors de cette étape : il peut être utile de re-préciser le protocole utilisé, comme montré dans l'image ci-dessous. Vérifiez également que le bon **Port** est renseigné et que l'option **Type de sécurité** est correctement renseignée sur «Aucune».

Configuration du compte

Paramètres du serveur entrant

NOM D'UTILISATEUR
[blurred]

AUTHENTIFICATION
Mot de passe X


SERVEUR
imap.viaduc.fr

PORT
143

TYPE DE SÉCURITÉ
Aucune ▼

< PRÉCÉDENTE SUIVANTE >

Il vous faudra ensuite renseigner le serveur d'envoi SMTP. Les préconisations sont les mêmes que lorsque vous avez renseigné le serveur entrant dans l'étape précédente. Vérifiez que le bon **Port** est indiqué, et que le **Type de sécurité** a été basculé sur «Aucune».



The screenshot shows the 'Configuration du compte' screen for Gmail on an Android device. The title bar is red with the text 'Configuration du compte'. Below the title bar, the screen is titled 'Paramètres du serveur sortant'. There are three main sections: 'SERVEUR SMTP' with the value 'smtp.viaduc.fr', 'PORT' with the value '587', and 'TYPE DE SÉCURITÉ' with the value 'Aucune'. Below the security type, there is a checkbox labeled 'Exiger une connexion' which is currently unchecked. At the bottom of the screen, there are two navigation buttons: 'PRÉCÉDENTE' with a left arrow and 'SUIVANTE' with a right arrow.

Configuration du compte

Paramètres du serveur sortant

SERVEUR SMTP
smtp.viaduc.fr


PORT
587

TYPE DE SÉCURITÉ
Aucune

Exiger une connexion

< PRÉCÉDENTE SUIVANTE >

Il ne vous restera plus qu'à configurer vos options de synchronisation du compte (fréquence de mise à jour, notifications, téléchargement de pièces jointes...). Nous laissons cette étape entièrement à votre discrétion.



La dernière étape proposée par votre Android sera de définir le **Nom du compte** (en cas de modification ultérieure) et le nom que vous souhaitez voir affiché lorsque vous enverrez un email depuis ce compte de messagerie.

